


# Remote HomeAssistant

Remote Home Assistant kommt über HACS und wird auf beiden zu verbindenden Instanzen installiert.


Auf dem Remote System werden die zu transferierenden Entities definiert und erhalten einen Prefix zur eindeutigen Identifizierbarkeit.



## Remote

Auf der Remote Instanz muss "Remote Home-Assistant" nur installiert werden.

Dann im Benutzer Profil den Erweiterten Modus aktivieren und einen Access Token generieren.



Den Token direkt beim Erstellen sicher speichern. Am besten in einem Passwort Safe.

Nach dem Speichern ist er nicht mehr zugreifbar!

## Langlebige Zugangs-Token

Erstelle langlebige Zugriffstoken, damit deine Skripte mit deiner Home Assistant-Instanz interagieren können. Jedes Token ist ab der Erstellung für 10 Jahre gültig. Die folgenden langlebigen Zugriffstoken sind derzeit aktiv. [Erfahre, wie du authentifizierte Anfragen stellen kannst.](#)

remote\_raspy6  
Erstellt vor 3 Monaten



## Haupt Instanz

Die Konfiguration der Hauptinstanz geschieht nach der Installation über HACS durch das Hinzufügen der Integration.

Da ich ausschließlich den Wechselrichter im Keller ausgewählt

Basis-Einstellungen (Schritt 1/4) ? x

Entitätspräfix (optional)  
r7\_

Komponente laden (wenn nicht geladen)  
sensor

Servicepräfix\*  
keller

Remote Services  
homeassistant.restart

ABSENDEN

Basis-Einstellungen (Schritt 1/4) ? x

Entitätspräfix (optional)  
r7\_

Komponente laden (wenn nicht geladen)  
sensor

- ☐ binary\_sensor
- ☐ device\_tracker
- ☐ persistent\_notification
- ☐ person
- ☒ sensor
- ☐ sun
- ☐ update
- ☐ zone

ABSENDEN

Hier sind komplexere Situationen konfigurierbar.

## Domain- und Entitätsfilter (Schritt 2/4)

Domains einbeziehen  
sensor

Entitäten einbeziehen

Domains ausschließen

Entitäten ausschließen

ABSENDEN

Bei mir keine Filter

## Filter (Schritt 3/4)



Fügen Sie einen neuen Filter hinzu, indem Sie die „Entitäts-ID“, ein oder mehrere Filterattribute angeben und auf „Absenden“ klicken. Entfernen Sie vorhandene Filter, indem Sie sie unter „Filter“ deaktivieren.

Lassen Sie „Entitäts-ID“ leer und klicken Sie auf „Absenden“, um keine weiteren Änderungen vorzunehmen.

### Filter

ABSENDEN

Und auch keine Events

## Abonnierte Events (Schritt 4/4)



Fügen Sie neue abonnierte Events hinzu, indem Sie ihren Namen in „Neue Events hinzufügen“ eingeben und auf „Absenden“ klicken. Deaktivieren Sie vorhandene Events, indem Sie sie unter „Events“ entfernen.

Lassen Sie „Neue Events hinzufügen“ leer und klicken Sie auf „Absenden“, um keine weiteren Änderungen vorzunehmen.

Events

Neue Events hinzufügen

ABSENDEN

## Ergebnis



Remote connection to 192.16...

sensor.remote\_connection\_to\_192\_168\_178\_23\_8123

Remote Home-Assistant

Revision #2

Created 3 March 2023 19:01:40 by Gerald Amrhein

Updated 4 March 2023 09:49:27 by Gerald Amrhein